地上子はタイマー式と速度計式の2つがあります。 タイマー式のTypeは7番,速度計式のTypeは17番です。 信号インデックスはR:0, YY:1, Y:2, YG:3, G:4です。 それぞれ次の表のように動作します。

Beacon.Put	有効なとき	動作
(7,1,13)	YY, YG	種類を問わ
(7,1,12)	YY, Y	ず,有効な ものを0.5
(7,1,23)	Y, YG	秒以内に2
(7,1,0)	R	個通過すれ
(7,-1,-1)	常に有効	ば非常
(7,1,5)	R	通過すれば
(7,-1,6)	常に有効	非常

Beacon.Put	動作
(17,1,0)	YYのとき30キロ 以上で非常 Yのとき50キロ 以上で非常 YGのとき80キロ 以上で非常
(17,1,50)	Rのとき20キロ 以上で非常
(17,1,170)	Rのとき30キロ 以上で非常

## 置き方

